


## CONFIGURAZIONE OUTLOOK

Aprire Outlook


Cliccare su **Strumenti** dalla barra dei menu e selezionare la voce **Account di posta elettronica**



Viene visualizzata la finestra **Procedura guidata all'impostazione e modifica dell'account di posta**.

Selezionare l'opzione **Aggiungi un nuovo account di posta elettronica**.


Cliccare sul pulsante **Avanti**.



Viene visualizzata la finestra **Tipo di Server**

Selezionare l'opzione **POP3**

Cliccare sul pulsante **Avanti**



**Account di posta elettronica**

**Tipo di server**  
È possibile scegliere il tipo di server da utilizzare con il nuovo account di posta elettronica.

- Microsoft Exchange Server**  
Connessione a un server di Exchange per il download dei messaggi, l'accesso alle cartelle pubbliche e la condivisione dei documenti.
- POP3**  
Connessione a un server di posta elettronica POP3 per il download dei messaggi.
- IMAP**  
Connessione a un server di posta elettronica IMAP per il download dei messaggi e la sincronizzazione delle cartelle della cassetta postale.
- HTTP**  
Connessione a un server di posta elettronica basato sul Web, quale Hotmail, per il download dei messaggi e la sincronizzazione delle cartelle della cassetta postale.
- Altri tipi di server**  
Connessione a un altro tipo di server di posta elettronica Microsoft o di altri produttori.

< Indietro   **Avanti >**   Annulla

Viene visualizzata la finestra **Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)**

Nella sezione **Informazioni Utente:**

- Inserire il nome che si desidera venga visualizzato al momento dell'invio di un messaggio
- Inserire l'indirizzo email completo


Nella sezione **Informazioni server:**

- come server di posta in arrivo scrivere **posta.hextra.it**
- come server di posta in uscita scrivere **posta.hextra.it**

Nella sezione **Informazioni di accesso:**

- inserire l'indirizzo email
- inserire la propria password
- selezionare l'opzione **Memorizza Password**

Cliccare sul pulsante **Altre impostazioni.**



The screenshot shows a window titled "Account di posta elettronica" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)" with a sub-heading: "Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica." There is a help icon (starburst) in the top right of the main area.

The configuration is divided into several sections:

- Informazioni utente:** "Nome:" with a text box containing "Name"; "Indirizzo posta elettronica:" with a text box containing "username@nomedominio".
- Informazioni server:** "Server posta in arrivo (POP3):" with a text box containing "posta.hextra.it"; "Server posta in uscita (SMTP):" with a text box containing "posta.hextra.it".
- Informazioni accesso:** "Nome utente:" with a text box containing "username@nomedominio"; "Password:" with a text box containing "\*\*\*\*\*"; a checked checkbox for "Memorizza password"; and an unchecked checkbox for "Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)".
- Prova impostazioni:** A text box with the instruction: "Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete." Below this is a button labeled "Prova impostazioni account ...".

At the bottom right, there is a button labeled "Altre impostazioni ...". At the very bottom of the window, there are three navigation buttons: "< Indietro", "Avanti >", and "Annulla".


Viene visualizzata la finestra **Altre Impostazioni**

Scegliere la scheda **Server della posta in uscita**

Spuntare la voce **Il Server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione**

Selezionare l'opzione **Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo.**

Nella schermata successiva premere sul pulsante **OK** e di seguito sul pulsante **Avanti**




The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Impostazioni posta elettronica Internet". It has four tabs: "Generale", "Server della posta in uscita" (which is selected), "Connessione", and "Impostazioni avanzate". The "Server della posta in uscita" tab contains the following settings:

- Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione:**
- Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo**
- Accedi con**
  - Nome utente:
  - Password:
  - Memorizza password**
  - Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)**
- Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi**

At the bottom right of the dialog are two buttons: "OK" and "Annulla".

Viene visualizzata la finestra **Fine**

Cliccare sul pulsante **Fine**



**L'account di posta è ora configurato e pronto per essere utilizzato**